

宇野バス「バスまだ？」オープンデータ仕様

<http://www3.unobus.co.jp/GPS/unobus.txt>

サンプルデータです。

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
系統番号	岡山駅 専用の 発車時間	遅延情報 (分)	運行状態	今日の辺りか 計画通過時分 (バスが通過した時分) 停留所 名	ナンバー プレート	現在の緯度	現在の経度	始発情報 始発時間と始発停留所	バスの行先「方向幕」表示 (簡易表示)
5141	12:12	0		12:05(12:05) 表町BC	67	34.6655	133.93	始発=12:05 表町BC	行先=岡山駅・東岡山
2021		4		12:03(12:07) 大原橋	68	34.7181	133.97	始発=11:35 表町BC	行先=中・下市 ネ東6
1062		4		12:04(12:08) 県庁前	70	34.6612	133.935	始発=11:25 瀬戸駅	行先=岡山駅
1632		3		12:04(12:07) 下市	1329	34.754	134.016	始発=11:50 桜が丘運動公園	行先=山団・西 表町BC
2001		4		12:02(12:06) 高屋上	1341	34.7633	134.033	始発=10:40 岡山駅	行先=ネ東6
1282		7		12:00(12:07) 玉柏	1345	34.7134	133.954	始発=11:27 野間	行先=表町BC
1611		5		12:02(12:07) 新道赤磐市役所入口	1350	34.7549	134.023	始発=11:20 表町BC	行先=ネ西9
3108		0		12:08(12:07) 長岡・駅前	1354	34.6852	133.988	始発=12:08 長岡・駅前	行先=岡山駅
5141		2		12:05(12:07) 新中島竹田橋	1366	34.6833	133.941	始発=11:45 表町BC	行先=高島団地・東岡山
1621		3		12:03(12:06) 岡山駅前・ドレミの街	1367	34.6656	133.922	始発=11:55 表町BC	行先=中・下市 ネ西9
5141		0		12:03(12:06) 《着》四御神車庫(東岡山)	1368	34.6914	133.982	始発=11:25 表町BC	行先=四御神車庫(東岡山)
1612		0		12:00(12:02) 《着》表町BC	1392	34.6619	133.93	始発=11:08 桜が丘運動公園	行先=表町BC
5142		0	運休					始発=11:55 四御神車庫(東岡山)	行先=高島団地・表町BC
3107		2		12:05(12:07) 国富	1395	34.664	133.945	始発=11:50 岡山駅	行先=長岡・駅前
5142		6		12:01(12:07) 裁判所前	1396	34.6711	133.923	始発=11:35 四御神車庫(東岡山)	行先=表町BC
1061	12:05	3		12:05(12:08) 岡山駅	1406	34.6656	133.919	始発=12:05 岡山駅	行先=瀬戸駅
1112		2		12:05(12:07) 中電前	4016	34.6608	133.93	始発=11:40 四御神車庫	行先=岡山駅
1371	12:17	0		12:10(12:08) 表町BC	4022	34.6615	133.93	始発=12:10 表町BC	行先=(循)山陽団地
1061		0		12:07(12:07) 沼西	4023	34.7011	134.028	始発=11:25 岡山駅	行先=瀬戸駅